このヘルプガイドでは、Wireless Microphone System Updaterの使い方を説明しています。

<u>特長</u> 	
<u>準備</u> (1)11111111111111111111111111111111111	
インストール	
ファームウェアのアップデート	
エラーメッセージ	
使用上のご注意	

# 特長

Wireless Microphone System Updaterは、ワイヤレスマイク機器のファームウェアをアップデートするソフトウェア です。

## 動作条件

本ソフトウェアは、以下の条件を備えたPC上で動作するように設計されています。

- Windows 10
- Windows 11

Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびそのほかの国における登録商標または商標です。

## 準備

# パッケージファイルのダウンロード

本ソフトウェアによりファームウェアをアップデートする前に、アップデート対象機器に適したパッケージファイルを 下記サイトよりダウンロードしてPCに保存してください。 ソニープロフェッショナル/業務用製品サイトホームページ: https://www.sony.jp/pro-audio/support/download/wsu.html

# 機器の接続

## イーサネット接続機器

アップデート対象機器がイーサネット接続機器の場合は、本ソフトウェアをインストールしたPCと接続機器が同じネットワークセグメントになるように接続します。接続について詳しくは、機器の取扱説明書をご覧ください。

#### ご注意

- IPアドレスは、ネットワーク上の機器すべてで異なる値に設定してください。機器同士で設定が重複すると、ネットワーク上で 正しく認識されません。
- アップデート対象機器のネットワーク設定は、本ソフトウェアを実行しているPCと同一ネットワークセグメントになるように 設定してください。
- DWR-R03D等のIPアドレス自動設定機能を持った機器をアップデートする場合は、自動設定(IP MODE=AUTO)によりIPアドレスの4つ目の数値(A.B.C.Dの場合のD)に"0"または"255"が割り当てられた状態でアップデートを実行しないようにしてください。4つ目の数値に"0"または"255"が割り当てられている場合は、IP MODEをMANUALに変更して、手動でIPADDRESS(必要に応じてSUBNET MASK)を変更してください。IP MODE、IP ADDRESS、SUBNET MASKの表示、確認、設定方法については、対象機器の取扱説明書のUTILITYメニューの項目を参照してください。
- お使いのPC環境によっては、本ソフトウェアがファイアーウォールにブロックされる場合があります。ブロックが有効になる と運用に必要なLAN通信が妨害されて正常に動作しませんので、本ソフトウェアに対してのブロックを解除するようファイアー ウォールを設定してください。
- DWR-R03Dをアップデートする場合は、本ソフトウェアをインストールしたPCを、DWR-R03Dの「RECEIVER IP」メニューでの設定と同じネットワークセグメントに接続してください。

#### USB接続機器

アップデート対象機器がUSB接続機器の場合は、PCのUSBポートに接続します。USBポートの位置については、機器の 取扱説明書をご覧ください。

#### ご注意

USBハブを使用しないでください。

# インストール

## ご注意

- Administrator 権限を持つユーザーとしてPCにサインインしてください。
- すでに本ソフトウェアがインストールされている場合は、古いバージョンをアンインストールしてからインストールしてください。
- インストールを実行する前に、すべてのアプリケーションを終了してください。

以下では、Windows 10での操作手順を説明しています。



6 [次へ] をクリックする。

💋 表示されるメッセージに従ってインストールを進める。

インストールが完了したことを知らせるメッセージが表示されたら [完了] をクリックする。

## アンインストールするには

コントロールパネルから削除します。たとえばWindows 10の場合は、[スタート]-[Windowsシステムツール]-[コントロールパネル]の順にクリックしてから、[プログラムのアンインストール]を選択し、リストから [Wireless Microphone System Updater]を選択して削除してください。

フ	ファームウェアのアップデート	
0	「 <mark>準備</mark> 」を参照して、アップデート対象機器に適したパッケージファイル る。	をダウンロードし、機器をPCに接続す
2	本ソフトウェアを起動する。	
3	[Browse] をクリックし、表示される画面であらかじめ保存したパッケ	ージファイルを選択する。
	Wireless Microphone System Updater	
	File (F) About (A)	
	Please connect your target device and choose an update package file.	
	Browse	
	< Previous Next >	

以前のアップデート処理が正常に終了しなかった場合、メッセージが表示される場合があります。この場合、表示 された機器に対してアップデートを再度実施し、アップデートが成功したことを確認してから機器を使用してくだ さい。アップデートが成功していない状態で機器を使用しないでください。

## [Next] をクリックする。

4

PCに接続されている機器の中から、選択されたパッケージファイルに対応した機器が検出されて画面に表示されます。機器が表示されない場合は、機器とPCの接続を確認してから[Search]をクリックすると再検索できます。機器が検出できない場合は「Not Found」と表示されます。

接続した機器のファームウェアバージョンが選択したパッケージファイルのアップデート対象でない場合、アップ デートはできません(エラーが表示されます)。

USB接続機器の場合

Wireless Microphone System Updater	
File (F) About (A)	
File :  C:\Temp\DWR-S03D_1.10_210929A.dwj Model : DWR-S03D Version : 1.10	pkg
Detected Devices	Search
<ul> <li>COM5 : S/N 00000 : 1.11</li> <li>COM4 : S/N 00010 : 1.11</li> </ul>	
< Previous Nex	(t >

# イーサネット接続機器の場合

IPアドレスを直接入力する場合は、 [Direct IP] をクリックしてからテキストボックスに入力してください。過 去のアップデートで失敗した機器のIPアドレスをドロップダウンから選択することも可能です。

Wireless Microphone System Updater

File (F) About (A)	
File :  C:\Temp\DWR-R03D_1.30_210831A.dwp Model : DWR-R03D Version : 1.30	okg
O Detected Device	Search
<ul> <li>192.168.0.1 : S/N 08801 : 1.21</li> <li>192.168.0.55 : S/N 30002 : 1.21</li> </ul>	
Direct IP	
< Previous Nex	t >

## ご注意

● 検出されたアップデート対象機器のIPアドレスおよび [Direct IP] に入力するIPアドレスの4つ目の数値(A.B.C.Dの場合のD)が"0"または"255"になっている場合は、アップデートを実行せず、「準備」のページの「機器の接続」にある「ご注意」を確認して、対象機器のIPアドレスを変更してください。

#### ⑤ アップデートしたい機器のチェックボックスをオンにする。

Wireless Microphone System Updater		
File (F) About (A)		
File : C:\Temp\DWR-S03D_1.11_2 Model : DWR-S03D Version : 1.11	210929A.dwp	okg
Detected Devices		Search
<ul> <li>✓ COM5 : S/N 00000 : 1.11</li> <li>✓ COM4 : S/N 00010 : 1.11</li> </ul>		
< Previous	Nex	t >

#### ご注意

● 同時にアップデートする台数は、10台以下にしてください。

#### [Next] をクリックする。

アップデートが開始されます。

#### ご注意

6

- アップデート中に、機器とPCを接続しているケーブルを抜いたり、機器本体の操作をしないでください。
- アップデート中に機器の電源を切らないでください。
- 接続が切断されたなどの原因によってアップデートが途中で失敗した場合は、機器の電源を入れ直してから再度アップデートを実行してください。この場合、前回停止した状況によっては機器の表示装置に何も表示されない場合があります。
   機器によっては、電源を切るためにケーブルおよびバッテリーを外す必要があります。エラーメッセージが表示された場合は、「エラーメッセージ」を参照してください。
- イーサーネット接続機器のアップデートがエラーコード(0x40)あるいは(0x21)で失敗し、機器の表示装置に何も表示されず[Search]をクリックしても対象機器が検出できない場合は、失敗したIPアドレスを[Direct IP]に入力して、 再度アップデートを実行してください。再度実行した際にアップデートが開始されない場合は、下記の手順でアップデートを実行してください。
  - 1. 同一ネットワーク(セグメント)上に、PCとアップデート対象機器1台のみの状態とする(他の機器は、ネットワーク ケーブルを外すか電源を切る)。
  - 2. PCのIPアドレスを「192.168.0.X」(Xは2~254の値)に設定する。
  - 3. PCのサブネットマスクを「255.255.255.0」に設定する。
  - **4.** [Direct IP] に「192.168.0.1」を入力する。
  - 5. [Next] をクリックする。
- アップデートが失敗した機器は、必ず再度アップデートを実行し、成功してから使用するようにしてください。

USB接続機器の場合、[Next]や[Search]をクリックした後で機器との接続に時間がかかる場合があります。30秒程度待つと次の表示に進みます。

アップデートが正常に終了すると、成功メッセージが表示されます。

Wireless Microphone System Updater

File (F) About (A)
File :  C:\Temp\DWR-S03D_1.11_210929A.dwpkg Model : DWR-S03D Version : 1.11
Target Devices
COM5 : S/N 00000 : Done COM4 : S/N 00010 : Updating
Update Stage : 8/11
Do not disconnect or operate the device.
< Previous Next >

### [OK] をクリックする。

7

アップデート処理が終了するとその結果が下記のように表示されます。

- [Done] : アップデート成功
- [Failed] : アップデート失敗
- [Not Updated] : アップデート処理未実施
- [Not Found] : アップデート実行時に機器が検出できなかった



と
接続機器本体の電源を切ってから、再度電源を入れて機器のバージョンを確認する。

バージョンの確認方法は、各機器の取扱説明書をご覧ください。 アップデートが失敗した機器は、必ず再度アップデートを実行し、成功してから使用するようにしてください。

## 複数の機器を選択してアップデートを実行したときは

途中でアップデートが失敗した場合、次のようなメッセージが表示されることがあります。



失敗した機器に対してアップデートを再度行う場合は、 [Retry] をクリックしてください。アップデートに失敗した 機器をスキップして次の機器のアップデート処理に進む場合は [Skip] をクリックしてください。アップデート処理を 終了する場合は [Abort] をクリックしてください。

## アップデート失敗後のメッセージが表示されたときは

以前アップデートに失敗したイーサネット接続機器の場合は、パッケージファイル選択後に下記のようなメッセージが 表示されることがあります。



前回の失敗時に指定していたIPアドレスを使用してアップデート処理を行う場合は [Yes] をクリックしてください。 [No] をクリックした場合は、前回失敗時の情報は削除されます。この場合は [Direct IP] をクリックしてIPアドレ スを直接指定するか、プルダウンメニューから対象機器のIPアドレスを選択してアップデートを実行してください。 USB接続機器の場合は、メッセージのみ表示されます。

```
ご注意
```

[Direct IP] に入力するIPアドレスの4つ目の数値(A.B.C.Dの場合のD)が"0"または"255"になる場合は、アップデートを実行せず、「準備」のページの「機器の接続」にある「ご注意」を確認して、機器のIPアドレスを変更してください。

Wireless Microphone System Updater

File (F) About (A)	
File : C:\Temp\DWR-R03D_1.21_210929F.dwp Model : DWR-R03D Version : 1.21	okg
Detected Device	Search
<ul> <li>192.168.0.1 : S/N 08801 : 1.21</li> <li>192.168.0.55 : S/N 30002 : 1.21</li> </ul>	
O Direct IP	
192.168.0.55 192.168.0.1 < Previous Nex	t >

# アプリケーションを終了するときは

メニューバーで、 [File] メニューの [Exit] をクリックしてアプリケーションを終了します。

#### 関連項目

- 準備
- エラーメッセージ

# エラーメッセージ

## ご注意

● エラーコードは変更または追加される場合があります。

エラーコ ード	対応方法
0x10~ 0x12	選択したアップデートパッケージに異常が見られます。再度アップデートパッケージをダウンロードし てください。
0x13	選択したアップデートパッケージでは、アップデートを実行できません(バージョンダウンはできません)。
0x14	使用しているソフトウェアのバージョンは、アップデートしようとしているパッケージのフォーマット に対応していません。 最新のバージョンをお使いください。
0x20~ 0x23	選択したアップデートパッケージに対応した機器が見つかりませんでした。 機器の状態、および機器との接続を確認して、アップデートを再度実行してください。 接続について詳しくは、「準備」の「機器の接続」をご覧ください。
0x24	異なったネットワークセグメントのIPアドレスが設定されました。 本ソフトウェアをインストールしたPCと、アップデート対象機器を同じネットワークセグメントに接続 してください。
0x25	アップデートが実行できないIPアドレスが設定されました。機器のIPアドレスを確認して再度アップデ ートを実行してください。 IPアドレスの4つ目の数値(A.B.C.Dの場合のD)が"0"または"255"になっている場合は、「準備」の 「機器の接続」をご覧のうえ、再度アップデートを実行してください。
0x30~ 0x40	アップデートが正常に完了できませんでした。機器の電源を入れ直し、接続を確認して、再度アップデ ートを実行してください。

# 使用上のご注意

使用環境によってはネットワーク上の意図せぬ第三者からアクセスされる可能性があります。本機をネットワークに接続する際には、セキュアなネットワークであることをご確認の上ご使用ください。意図せぬ第三者からのアクセスにより、データ漏洩等、セキュリティ上の問題が発生した場合、弊社ではそれによって生じたあらゆる損害に対する責任を 負いかねます。